

ЮГ-ТЕЛЕКОМ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ

Инструкция по созданию и настройке
подключения к сети Интернет
по технологии PPPoE
в операционной системе Windows 8



www.southtel.ru

www.ug-tele.com

Абонентский отдел: 8 (4967) 76-00-00, 76-28-48

Техническая поддержка: 8 (4967) 76-00-25, 76-00-76

Электронная почта: info@southtel.ru, info@ug-tele.com

Уважаемый Абонент!

Благодарим Вас за оказанное нашей компании доверие и выбор наших услуг!

Интернет-провайдер ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» с уверенностью смотрит в будущее, предоставляя своим Абонентам качественные, доступные телекоммуникационные услуги, и развивает новые сервисы.

Став нашим абонентом, Вам стали доступны:

- выгодные тарифы;
- круглосуточная техническая поддержка;
- личный кабинет с удобным интерфейсом;
- удобная оплата услуг.

Лицензии в сфере связи, полученные ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ», позволяют оказывать полный спектр телекоммуникационных услуг физическим и юридическим лицам:

- доступ к сети Интернет;
- доступ к сети местной, междугородной и международной телефонной связи;
- цифровое телевидение высокой четкости;
- услуги по передаче данных;
- предоставление в аренду каналов связи;
- взаимодействие с застройщиками и строительными компаниями.

Среди корпоративных клиентов интернет-провайдера ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» - строительные компании и застройщики, крупные заводы и предприятия, банковские учреждения, представители малого и среднего бизнеса.

Мы развиваемся в ногу со временем, предлагая вам только лучшие и передовые решения, стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество было еще более удобным и эффективным.

www.southtel.ru

www.ug-tele.com

Абонентский отдел: 8 (4967) 76-00-00, 76-28-48
Техническая поддержка: 8 (4967) 76-00-25, 76-00-76
Электронная почта: info@southtel.ru, info@ug-tele.com



Данная инструкция предназначена для настройки подключения к сети Интернет по технологии PPPoE в операционной системе Windows 8. Инструкция используется только в том случае, если Вы подключаете свой персональный компьютер под управлением операционной системы Windows 8 непосредственно к сети ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» и не используете для этого маршрутизатор (роутер).


Для настройки подключения к сети Интернет по технологии PPPoE в операционной системе Windows 8 необходимо выполнить несколько простых шагов:

1. Положите перед собой Ваш договор с компанией ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» (далее по тексту - договор) с параметрами подключения к сети Интернет;


2. Убедитесь, что **сетевой кабель подключен** к Вашему компьютеру, а в трее есть **Индикатор состояния подключения**.

Для этого перейдите на «Рабочий стол», нажав на клавиатуре клавиши WINDOWS  + D (одновременно). На индикаторе состояния подключения должен находиться жёлтый треугольный значок предупреждения (если навести на него указатель мыши, то появится подсказка – «Неопознанная сеть. Без доступа к Интернету»).

Если на индикаторе находится красный крест, значит сетевой кабель не подключен или повреждён;




3. Нажмите правой кнопкой мыши на индикатор состояния подключения;




Откроется текстовое меню, в котором нужно левой кнопкой мыши нажать на пункт «**Центр управления сетями и общим доступом**»;

4. Откроется окно «Центр управления сетями и общим доступом». Нажмите левой кнопкой мыши на пункт меню «Изменение параметров адаптера»;




5. Откроется новое окно «Сетевые подключения».





В этом окне Вы должны увидеть подключение «Ethernet» со статусом «Неопознанная сеть»;

6. Нажмите на подключение «Ethernet» правой кнопкой мыши. Откроется меню сетевого подключения. Найдите в нем пункт «Свойства» и нажмите по нему левой кнопкой мыши;







7. Откроется новое окно «Ethernet: свойства». Найдите среди отмеченных компонентов, используемых этим подключением, протокол «IP версии 4 (TCP/IPv4)». Убедитесь, что этот компонент отмечен «галочкой». Если это так, то выделите его, нажав на него левой кнопкой мыши один раз. Он выделится синим цветом. После этого нажмите левой кнопкой мыши на кнопку «Свойства»;




8. Откроется новое окно «Свойства: IP версии 4 (TCP/IPv4)». Поставьте «точки» напротив пунктов «Использовать следующий IP-адрес» и «Использовать следующие адреса DNS-серверов». Введите настройки сетевого подключения в соответствии с Вашим договором. Для применения настроек нажмите кнопку «OK»;

9. Закройте окно «Ethernet: свойства», нажав кнопку «ОК»;




10. После закрытия окна «Ethernet: свойства», нужно ответить на вопрос: «Вы хотите найти в этой сети компьютеры, а также автоматически подключиться к принтерам и телевизорам?». Далее дается рекомендация о том, что это можно делать в домашней или рабочей сетях, а не в общедоступных. Так как настраиваемое подключение можно отнести к общедоступным, то рекомендуется на этот вопрос ответить «Нет»;

11. Обратите внимание, статус подключения «Ethernet» сменится на статус «Сеть...».




Закройте окно «Сетевые подключения», нажав на «крестик» в верхнем правом углу окна;

12. Теперь для создания и настройки PPPoE-подключения нажмите в окне «Центр управления сетями и общим доступом» левой кнопкой мыши на пункт меню «Создание и настройка нового подключения».







Откроется новое окно «Настройка подключения или сети». Нажмите левой кнопкой мыши на пункт меню «Подключение к Интернету», а потом на кнопку «Далее»;




13. В следующем окне «Подключение к Интернету» нажмите левой кнопкой мыши на пункт «Все равно создать новое подключение»;



14. В следующем окне «Подключение к Интернету» нажмите левой кнопкой мыши на пункт «Высокоскоростное (с PPPoE)»;



15. Откроется окно для ввода Ваших данных. Заполните его поля в соответствии с договором:




- нажмите левой кнопкой мыши на поле «Имя пользователя» и введите **Ваш логин в соответствии с договором**;
- нажмите левой кнопкой мыши на поле «Пароль» и введите **Ваш пароль в соответствии с договором**;
- нажмите левой кнопкой мыши на поле «Имя подключения» и впишите название подключения «**ЮГ-ТЕЛЕКОМ**».


После введения данных нажмите левой кнопкой мыши на кнопку «Подключить».

Поздравляем! Вы только что создали PPPoE-подключение к сети Интернет на Вашем компьютере.


Чтобы убедиться в этом, откройте web-обозреватель Internet Explorer, нажав левой кнопкой мыши на соответствующий значок на панели задач.



В поле адресной строки наберите, к примеру, **yandex.ru**.





После того, как Вы набрали запрос для поиска, нажмите на клавиатуре клавишу «Enter».



Откроется web-страница (поисковой системы «Яндекс» в нашем примере), и Вы можете продолжить работу в сети Интернет с компанией ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ».

Для последующих подключений к сети Интернет нужно всего лишь нажать левой кнопкой мыши на индикатор состояния подключения.






В открывшемся меню индикатора состояния подключения «Сети» нажмите левой кнопкой мыши на подключение «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» и на кнопку «Подключить».

После этого Вам будет предложено ввести свои логин и пароль. В поле «Пользователь» введите **свой логин**, а в поле «Пароль» введите **свой пароль в соответствии с договором** и нажмите на кнопку «ОК».

Произойдет установка соединения с PPPoE-сервером, и статус соединения изменится на «Подключено».



Вот и всё. Вы снова «подключились» к сети Интернет.



Если у Вас остались вопросы или нужна помощь, наша техническая поддержка работает круглосуточно, и ее специалисты всегда будут рады помочь!

www.southtel.ru

www.ug-tele.com

Абонентский отдел: 8 (4967) 76-00-00, 76-28-48

Техническая поддержка: 8 (4967) 76-00-25, 76-00-76

Электронная почта: info@southtel.ru, info@ug-tele.com